# Мониторинг ВЛ 3.0 Руководство по установке

## 1. Предварительные требования

Данный инсталляционный пакет предназначен для установки на ПК с операционной системой Microsoft Windows 7 и выше. Рекомендуемые аппаратные и программные требования:

Процессор: Intel или AMD 2ГГц и выше, возможна установка на виртуальную машину.

Оперативная память: 4 Гб и выше.

Жесткий диск: 100 Мб свободного места. Операционная система: Microsoft Windows 10. Веб-сервер: Internet Information Services (IIS) 10.

### 2. Установка необходимого программного обеспечения

Перед установкой программы «Мониторинг ВЛ» необходимо установить на ПК следующее программное обеспечение:

- Среду исполнения веб-приложений .Net Core 2.0.7 Hosting. Скачать установочный файл среды исполнения можно по следующей ссылке: <a href="https://download.microsoft.com/download/A/9/F/A9F8872C-48B2-41DB-8AAD-D5908D988592/DotNetCore.2.0.7-WindowsHosting.exe">https://download.microsoft.com/download/A/9/F/A9F8872C-48B2-41DB-8AAD-D5908D988592/DotNetCore.2.0.7-WindowsHosting.exe</a>
  Или со страницы: <a href="https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/thank-you/runtime-aspnetcore-2.0.7-windows-hosting-bundle-installer">https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/thank-you/runtime-aspnetcore-2.0.7-windows-hosting-bundle-installer</a>
- Систему управления базами данных PostgreSql версии 12 и выше. Версию с открытым исходным кодом можно скачать по ссылке: <a href="https://sbp.enterprisedb.com/getfile.jsp?fileid=1257913">https://sbp.enterprisedb.com/getfile.jsp?fileid=1257913</a>

Или со страницы: <a href="https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads">https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads</a>

При установке сервера запомните пароль для подключения к серверу, в дальнейшем его необходимо ввести при инсталляции программы «Мониторинг ВЛ». Рекомендуемый пароль для ознакомительной версии: **postgres**.

### 3. Конфигурирование PostgreSql

Перед установкой и эксплуатацией программы «Мониторинг ВЛ» необходимо внести изменения в конфигурацию PostgreSql. В папке с установленной СУБД PostgreSql необходимо найти файл .\data\pg\_hba.conf (например, для установленной версии PostgreSql 12, файл будет находиться по пути: C:\Program Files\PostgreSQL\12\data\pg\_hba.conf).

Открыть файл для редактирования и в нижней части файла установить для клиентских подключений метод password. Пример настроенного файла:

| # TYPE                   | DATABASE      | USER        | ADDRESS                       | METHOD   |  |  |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|----------|--|--|
| # IPv4                   | local connect | ions:       |                               |          |  |  |
| host                     | all           | all         | 127.0.0.1/32                  | password |  |  |
| # IPv6                   | local connect | ions:       |                               | ·        |  |  |
| host                     | all           | all         | ::1/128                       | password |  |  |
| # Allo                   | w replication | connections | from localhost, by a user wit | h the    |  |  |
| # replication pri∪ilege. |               |             |                               |          |  |  |
| host                     | replication   | all         | 127.0.0.1/32                  | password |  |  |
| host                     | replication   | all         | ::1/128                       | password |  |  |

После изменения конфигурации необходимо перезапустить службу PostgreSql Server или перезагрузить компьютер.

### 4. Установка программы «Мониторинг ВЛ»

Для установки программы «Мониторинг ВЛ» запустите установочный файл mvlwebinstall.msi и следуйте инструкциям программы. Во время установки программа запросит параметры подключения к серверу PostgreSql:

|              |             | 1 17 0 1  |
|--------------|-------------|---|
| Параметр     | Значение по | Назначение  |
|              | умолчанию   |   |
| Адрес        | localhost   | Адрес сервера, можно оставить значение по умолчанию,    |
|              |             | если PostgreSql установлен на том же ПК, где            |
|              |             | устанавливается «Мониторинг ВЛ»                         |
| Порт         | 5432        | Порт сервера, можно оставить значение по умолчанию,     |
|              |             | если при установке PostgreSql не было указано иное      |
|              |             | значение  |
| Имя          | postgres    | Имя пользователя для подключения к БД, можно оставить   |
| пользователя |             | значение по умолчанию, если при установке PostgreSql не |
|              |             | было указано иное значение                              |
| Пароль       | postgres    | Пароль пользователя для подключения к БД, необходимо    |
|              |             | указать значение, которое было введено при установке    |
|              |             | PostgreSql  |

После ввода параметров предлагается выбрать путь установки программы. По умолчанию предлагается путь «C:\Program Files (x86)\TMK-Center\MvlWeb\».

После прохождения всех шагов программы-установщика и успешного ее завершения программа «Мониторинг ВЛ» установлена на ПК.

#### 5. Запуск программы

Для запуска программы необходимо открыть Веб-браузер (рекомендуемые браузеры: Yandex Browser, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge), в адресной строке ввести URL:

http://localhost:8888/

Будет открыто окно программы «Мониторинг ВЛ». Для входа в программу идоступа ко всем ее функциям необходимо нажать на кнопку «Вход» в правом верхнем углу и вести параметры пользователя:

Логин admin

Пароль admin17

#### 6. Проблемы и вопросы

В данном разделе описываются некоторые возможные проблемы при установке и запуске программы.

*Проблема*: страница программы в браузере не открывается, ошибка подключения к базе данных

**Решение**: проверить конфигурацию файла pg\_hba.conf. Возможно, метод проверки

аутентификации не установлен password. Если сервер PostgreSql установлен на другом ПК, необходимо добавление в файл pg\_hba.conf строк с указанием IP-адреса или сети, где располагается ПК с программой «Мониторинг ВЛ».

*Проблема*: страница программы в браузере не открывается, ошибка неверной конфигурации файла web.config.

**Решение**: возможно не установлена среда выполнения Microsoft ASP.NET Core 2.0.7. Необходимо скачать и установить среду исполнения и размещения приложений ASP.NET Core 2.0 Runtime (v2.0.7) - Windows Hosting Bundle Installer.

*Проблема*: страница программы в браузере открывается, но авторизация пользователя не проходит.

**Решение**: возможно не установлена база данных на сервере PostgreSql или база данных установилась с ошибкой. Необходимо открыть папку с установленной программой «Мониторинг ВЛ» и каталоге Database найти и запустить скрипт mvl\_rest\_db.cmd (при установке по умолчанию путь «C:\Program Files (x86)\TMK-Center\MvlWeb\ Database\ mvl\_rest\_db.cmd»).